


하드보안관9 인증코드를 통한 로컬 인증 방법

※ 클린PC 경우 네트워크 (이더넷) 어댑터 활성화(사용함)후 진행바랍니다. (설치 인증완료후 사용안함으로 변경사용가능)


내부망 또는 인터넷이 설치되지 않은 환경에서 사용하는 로컬인증 전용 설치파일입니다.

1. 하드보안관 설치





Sheriff9_DLP_LC.exe 파일을 이용하여
하드보안관을 설치 하고 재부팅을 합니다.

2. 로컬 인증 정보 수집




부팅이 완료 되면 C:\Program Files (x86)\Innosoft\HDD Sheriff 9 \Korea 폴더 내 **NatCertSrv.exe**
파일을 관리자권한으로 실행 합니다.


“로컬 인증을 위한 정보를 수집합니다.” 를
선택 하고 **[실행]**을 클릭합니다.




PC목록을 확인하고 전체선택을 체크 후
[인증정보 생성] 버튼을 클릭하면 아래와 같
이 생성완료 메시지에서 **[확인]** 을 클릭한
다음 **[닫기]** 를 클릭합니다




“소프트웨어 사용 인증서를 생성합니다.(고객센터)”
를 선택 하고 **[실행]**을 클릭합니다.




목록에서 PC한대를 체크하면 **[인증ID]**가 생성
됩니다.



생성된 **[인증ID]**를 담당자 전화 02-858-8075 또는
02-6949-3966 으로 **[인증ID]**를 말씀해 주시면
인증코드를 발급해드립니다. 발급해드린 인증코드를
인증코드란에 입력 하고 **[사용 인증서 생성]** 버튼을
클릭합니다.
사용 인증서 생성후 **[닫기]** 버튼을 클릭 합니다.




3. 로컬 인증 시작



“사용 인증서를 가지고 로컬 인증을 시작합니다.”
를 선택 하고 **[실행]** 버튼을 클릭합니다.

[예] 버튼을 누르면 라이선스 인증이 완료되고
PC가 재시작 됩니다.

※ 약 5초이후 팝업창이 나오며, 다른 창에 가려져 맨 뒤에 표시될 수 있으니
앞에 창을 내린 후 시스템 재시작 창을 확인하시기 바랍니다.



Note

전화를 통한 인증은 한번에 한대의 PC만 인증이 가능합니다.

FAQ

Q. 로컬인증 정보를 수집했는데 PC 목록이 나오지 않습니다.

A. 네트워크 이더넷 어댑터가 활성화(사용함) 되어 있는지 확인 부탁드립니다.

사용안함으로 되어있는 경우 해당PC의 맥주소가 인식이 안되어 PC목록에 보이지 않습니다.

Q. 인증완료 후 로컬인증 시작 시 시스템 재시작 창이 나오지 않습니다.

A. 로컬인증 시작-실행 후 약 5초이후 창이 나오며, 다른 창에 가려져 맨 뒤에 표시될 수 있으니 앞에 창을 내린 후 시스템 재시작 창을 확인하시기 바랍니다.

Q. 인증 과정 중 알수 없는 오류가 발생합니다.

A. 네트워크 이더넷 어댑터 활성화 확인 후, 와이파이,블루투스를 비활성화 하여 다시 시도해 보시기 바랍니다.

Q. 윈도우 재설치 후 하드보안관 재설치 시 인증코드는 동일 한가요?

A. 맥주소가 변경 되지 않았다면, 인증ID와 인증코드는 동일하므로 가급적 처음 로컬인증시 해당PC의 인증ID와 인증코드를 별도로 보관, 관리하시면 편리합니다.

Q. 윈도우 재설치 후 하드보안관 재설치 시 인증ID가 다르게 나옵니다.

A. 노트북의 경우 와이파이,블루투스를 비활성화 하여 다시 시도해 보시기 바랍니다.

Q. 로컬인증 완료후 리부팅을 했는데 하드보안관 메뉴가 비활성화 되어 있습니다.

A. 정상적으로 인증이 안된 경우로 다시 로컬인증 절차 진행하시고 반드시 마지막 시스템 재시작 창에서 '예(Y)'를 클릭하여 리부팅을 진행하시면 됩니다.

고객지원

사용 중 문의사항은 인터넷 홈페이지 (www.boankwan.com) 내 고객지원 Q&A에 문의글을 남겨 주시거나 E-mail 또는 유선 전화로 문의하여 주시기 바랍니다.

고객센터 운영 시간은 매주 월~금요일 오전 9시 ~ 오후 6시입니다. (점심시간: 오후 1시 ~ 2시)

1) 전 화 : **1544-8362**

2) 팩 스 : 02) 858-8079

3) 홈페이지 : www.innosoft.co.kr / www.boankwan.com

4) 이 메 일 : boankwan@innosoft.co.kr

5) 주 소 : [08506] 서울시 금천구 가산디지털로 142, 417호 (가산동, 가산더스카이밸리1차)